

## CUPS serveur d'impression

Ce tutoriel développe la mise en place d'un serveur d'impression CUPS.

Les clients Linux enverront directement leurs travaux d'impression à CUPS. Les clients Windows passeront par Samba qui transférera les travaux d'impression à CUPS. CUPS sera configuré en mode RAW (mode brut) c'est à dire qu'il n'utilisera aucun pilote pour formater les travaux d'impression avant de les envoyer aux imprimantes réseau.

Pourquoi procéder ainsi ?

Premièrement, il n'y a pas beaucoup de pilotes d'imprimantes récentes fournis dans CUPS. Deuxièmement, une imprimante de "bonne qualité" doit respecter les protocoles d'impression standards en acceptant les travaux d'impression bruts et en dialoguant correctement avec les services d'impression (informations transmises à CUPS dans notre cas). Certaines marques font cet effort, d'autres non ... partant du principe que 90% des acheteurs utilisent leurs pilotes Windows.

### **Installation des packages**

**Sur printer.alex.lan :**

cupsys openssl libnss-ldap libpam-ldap nscd

**Sur fs1.alex.lan et fs2.alex.lan :**

cupsys-client

### **Configuration de CUPS**

Modifiez le fichier /etc/resolv.conf :

```
search alex.lan srl.alex.lan alex.dmz
nameserver 172.17.0.1
nameserver 172.16.0.1
```

Modifiez le fichier /etc/network/interfaces :

```
# The loopback network interface
auto lo eth0
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
    address 172.17.0.5
    netmask 255.255.0.0
    gateway 172.17.0.254
    up route add -net 172.18.0.0/16 gw 172.17.0.253
```

On peut gérer facilement CUPS depuis une interface web http. Par contre, pour les opérations d'administration (création, modification d'imprimantes, ...) il est conseillé de passer par une connexion https.

Nous allons donc générer une clef et un certificat SSL :

```
printer:~# openssl req -new -x509 -keyout /etc/cups/ssl/printer.key  
-out /etc/cups/ssl/printer.crt -days 3650 -nodes  
  
Generating a 1024 bit RSA private key  
.....+++++  
.....+++++  
writing new private key to '/etc/cups/ssl/printer.key'  
-----  
You are about to be asked to enter information that will be incorporated  
into your certificate request.  
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a  
DN.  
There are quite a few fields but you can leave some blank  
For some fields there will be a default value,  
If you enter '.', the field will be left blank.  
-----  
Country Name (2 letter code) [AU]:FR  
State or Province Name (full name) [Some-State]:Haute-Savoie  
Locality Name (eg, city) []:Alex  
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Alex  
Organizational Unit Name (eg, section) []:  
Common Name (eg, YOUR name) []:printer.alex.lan  
Email Address []:root@alex.lan  
printer:~#
```

Changez les droits sur la clef et le certificat :

```
printer:~# chmod 600 /etc/cups/ssl/printer.*
```

Modifiez le fichier /etc/cups/cupsd.conf :

```
# Sample configuration file for the Common UNIX Printing System (CUPS)  
# scheduler. See "man cupsd.conf" for a complete description of this  
# file.  
#  
# ServerName:  
# ServerName indique le nom d'hôte qui doit être envoyé aux clients.  
# Par défaut, le nom d'hôte FQDN dans le fichier /etc/hosts.  
#  
ServerName printer.alex.lan  
#
```

```
# Port:  
# Indique sur quel port CUPS sera en attente de connexion.  
# Plusieurs lignes de Port peuvent être indiquées pour écouter sur  
# plusieurs ports.  
#  
# Samba communique avec CUPS en mode non crypté.  
# Il faut donc activer l'écoute IPP non crypté.  
#  
# Port 80  
# Port 631  
# Listen hostname  
# Listen hostname:80  
# Listen hostname:631  
# Listen 1.2.3.4  
# Listen 1.2.3.4:631  
#  
Port 631  
  
#  
# ServerCertificate:  
# ServerCertificate définit l'emplacement du fichier de certificat SSL  
# utilisé par le serveur lors de la négociation des connexions  
# encryptées. Le certificat ne doit pas être encrypté (protégé par un mot  
# de passe) car l'ordonnanceur fonctionne normalement en arrière-plan et  
# et ne sera pas en mesure de demander un mot de passe.  
#  
ServerCertificate /etc/cups/ssl/printer.crt  
#  
# ServerKey:  
# ServerKey indique l'emplacement du fichier de clef privée SSL utilisé  
# par le serveur pour négocier les connexions encryptées.  
#  
ServerKey /etc/cups/ssl/printer.key  
  
#  
# SSLPort:  
# SSLPort indique le port écouté pour les connexions sécurisées.  
# Plusieurs lignes SSLPort peuvent être indiquées pour écouter les  
# connexions sur plusieurs ports.  
#  
SSLPot 632  
  
#  
# Browsing:  
# Browsing permet d'annoncer les imprimantes partagées sur le réseau.  
#  
Browsing Off  
  
# Log general information in error_log - change "info" to "debug" for  
# troubleshooting...  
LogLevel warn
```

```
# Nom du groupe administrateur pour CUPS.  
#SystemGroup lpadmin  
SystemGroup 'Print Operators'  
  
# Default authentication type, when authentication is required...  
DefaultAuthType Basic  
  
# Définition des accès aux ressources http.  
#  
# Accès à la page d'accueil de CUPS pour localhost, le réseau où se  
# trouve le serveur et le réseau 172.18.0.0/16.  
<Location />  
Order Deny,Allow  
Deny From All  
Allow From 127.0.0.1  
Allow From @LOCAL  
Allow From 172.18.0.0/16  
# Autorise l'adresse du proxy.  
Allow From 172.16.0.4  
</Location>  
  
# Accès aux pages admin de CUPS.  
# Demande une connexion cryptée et une authentification.  
<Location /admin>  
Encryption Required  
AuthType Basic  
Require user @SYSTEM  
Order Deny,Allow  
Deny From All  
Allow From 127.0.0.1  
Allow From @LOCAL  
Allow From 172.18.0.0/16  
# Autorise l'adresse du proxy.  
Allow From 172.16.0.4  
</Location>  
  
# Accès aux pages de configuration de CUPS.  
<Location /admin/conf>  
AuthType Basic  
Require user @SYSTEM  
Order Deny,Allow  
Deny From All  
Allow From 127.0.0.1  
Allow From @LOCAL  
Allow From 172.18.0.0/16  
# Autorise l'adresse du proxy.  
Allow From 172.16.0.4  
</Location>  
  
# Définition des politiques de gestion des travaux d'impression.  
<Policy default>
```

```
# Les opérations en rapport avec les travaux d'impression peuvent être
# faites par le propriétaire du travail envoyé, ou par les
administrateurs.

<Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-
Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription
Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job
Suspend-Current-Job Resume-Job CUPS-Move-Job>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
</Limit>

# Les opérations d'administration peuvent être faites uniquement par
# un membre du groupe administrateur.

<Limit Pause-Printer Resume-Printer Set-Printer-Attributes Enable-
Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs
Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer
Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Add-
Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Accept-
Jobs CUPS-Reject-Jobs CUPS-Set-Default>
    AuthType Basic
    Require user @SYSTEM
    Order deny,allow
</Limit>

# Seulement le propriétaire du travail envoyé ou les administrateurs
# peuvent annuler un travail d'impression.

<Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
</Limit>

<Limit All>
    Order deny,allow
</Limit>

</Policy>

#
# Printcap: the name of the printcap file. Default is /etc/printcap.
# Leave blank to disable printcap file generation.
#
Printcap /var/run/cups/printcap

#
# PrintcapFormat: the format of the printcap file, currently either
# BSD or Solaris. The default is "BSD".
#
#printcapFormat BSD
#printcapFormat Solaris
```

```
#  
# PrintcapGUI: the name of the GUI options panel program to associate  
# with print queues under IRIX. The default is "/usr/bin/glpoptions"  
# from ESP Print Pro.  
#  
# This option is only used under IRIX; the options panel program  
# must accept the "-d printer" and "-o options" options and write  
# the selected printer options back to stdout on completion.  
#  
#PrintcapGUI /usr/bin/glpoptions
```

Redémarrez le service CUPS :

```
printer:~# /etc/init.d/cupsys restart  
Restarting Common Unix Printing System: cupsd.  
printer:~#
```

Pour visualiser les ports écoutés par CUPS :

```
printer:~# netstat -paute | grep cups  
tcp      0      0      *:ipp          *:*      LISTEN      root      7790      2334/cupsd  
tcp      0      0      *:632          *:*      LISTEN      root      7792      2334/cupsd  
tcp6     0      0      *:ipp          *:*      LISTEN      root      7789      2334/cupsd  
tcp6     0      0      *:632          *:*      LISTEN      root      7791      2334/cupsd  
printer:~#
```

Nous allons relier ce serveur aux annuaires OpenLDAP pour que CUPS puisse authentifier les membres du groupe administrateur et connaître les noms des utilisateurs qui lui envoyent des travaux d'impression.

Copiez depuis le serveur pdc.alex.lan, le certificat des serveurs pdc et bdc, après avoir créé le répertoire /etc/ldap/tls :

```
printer:~# mkdir /etc/ldap/tls  
  
printer:~# scp  
root@172.17.0.3:/etc/ldap/tls/ldap_*dc_cert.pem /etc/ldap/tls/
```

Modifiez le fichier /etc/ldap/ldap.conf :

```
TLS_CACERTDIR /etc/ldap/tls  
TLS_REQCERT allow  
  
BASE dc=alex,dc=fr  
URI ldaps://bdc.alex.lan ldaps://pdc.alex.lan
```

Modifiez le fichier /etc/libnss-ldap.conf :

```
base dc=alex,dc=fr

uri ldaps://bdc.alex.lan ldaps://pdc.alex.lan

ldap_version 3

scope one

timelimit 30

bind_timelimit 30

bind_policy soft

pam_filter objectclass=posixaccount

pam_login_attribute uid

nss_base_passwd          ou=Users,dc=alex,dc=fr?one
nss_base_shadow          ou=Users,dc=alex,dc=fr?one
nss_base_group           ou=Groups,dc=alex,dc=fr?one

# OpenLDAP SSL mechanism
# start_tls mechanism uses the normal LDAP port, LDAPS typically 636
#ssl start_tls
ssl on
```

Faites un lien symbolique de /etc/libnss-ldap.conf vers /etc/pam\_ldap.conf :

```
printer:~# ln -sf /etc/libnss-ldap.conf /etc/pam_ldap.conf
```

## Configuration de PAM avec LDAP

Modifiez le fichier /etc/pam.d/cupsys :

```
#@include common-auth
#@include common-account
#@include common-session
#@include common-password

auth required          pam_env.so
auth sufficient        pam_unix.so nullok_secure
auth sufficient        pam_ldap.so use_first_pass
auth required          pam_deny.so

account required       pam_unix.so
account sufficient     pam_ldap.so
```

```
session required      pam_limits.so
session required      pam_unix.so
session optional     pam_ldap.so
```

Modifiez le fichier /etc/nsswitch.conf :

```
passwd:      compat ldap
group:       compat ldap
shadow:      compat ldap

hosts:        files dns
networks:    files

protocols:   db files
services:    db files
ethers:      db files
rpc:         db files

netgroup:    nis
```

Modifiez le fichier /etc/nscd.conf :

```
#
# /etc/nscd.conf
#
# Currently supported cache names (services): passwd, group, hosts
#
# logfile           /var/log/nscd.log
# threads          6
# max-threads      128
server-user       nobody
# stat-user        somebody
debug-level       0
# reload-count    5
paranoia          no
# restart-interval 3600

enable-cache      passwd      yes
positive-time-to-live passwd    600
negative-time-to-live passwd    20
suggested-size    passwd      400
check-files       passwd      yes
persistent        passwd      yes
shared            passwd      yes

enable-cache      group       yes
positive-time-to-live group    3600
negative-time-to-live group    60
```

```

suggested-size      group        211
check-files        group        yes
persistent         group        yes
shared              group        yes

enable-cache       hosts        yes
positive-time-to-live hosts    3600
negative-time-to-live hosts    20
suggested-size     hosts        211
check-files        hosts        yes
persistent         hosts        yes
shared              hosts        yes

```

Redémarrez le service nscd :

```

printer:~# /etc/init.d/nscd restart
Restarting Name Service Cache Daemon: nscd.

```

Vous pouvez accéder à l'interface de gestion web de CUPS :  
<http://printer.alex.lan:631>

### Configuration des postes clients Linux

Créez le fichier /etc/cups/client.conf :

```

#
# ServerName:
# Le nom FQDN de votre serveur CUPS.
#
ServerName printer.alex.lan

#
# Encryption:
# Pour utiliser ou non encryption SSL, les valeurs possible :
#
# Always - Always use encryption (SSL)
# Never - Never use encryption
# Required - Use TLS encryption upgrade
# IfRequested - Use encryption if the server requests it
#
Encryption Always

```

### Configuration des postes clients Windows

Depuis une session administrateur sur le poste Windows, tapez l'adresse \\fs dans l'explorateur de fichiers, authentifiez-vous avec n'importe quel compte du domaine.

Double cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez installer, un message apparaît, validez par OK.  
L'assistant d'ajout d'imprimante apparaît, choisissez "Disque fourni...".  
Insérez le CD du pilote pour l'imprimante concernée et indiquez le fichier .INF du pilote puis validez.  
Choisissez le modèle d'imprimante, puis OK.  
Une fenêtre apparaît, allez dans le menu Imprimante > Propriétés > "Imprimer une page de test".

Source :

<http://www.cups.org/documentation.php/ref-cupsd-conf.html>

Document mis à jour : 09/01/08



*Ce document est publié sous licence [Creative Commons  
Attribution, Partage à l'identique, Contexte non commercial 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr) :  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr>*